

JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK PDF ?


krótka instrukcja

- 1.) sprawdzamy czy program na którym pracujemy posiada funkcje eksportowania lub publikowania plików PDF. Zwykle znajduje się to w zakładce // plik. jeśli nie, przechodzimy do pkt. 2.
- 2.) wchodzimy na strone www.podsloniem.pl tam pobieramy program primoPDF. Po instalacji program będzie widoczny się w systemie jako wirtualna drukarka.
- 3.) w programie na którym przygotowany jest dokument wybieramy opcje “drukuj” następnie wybieramy jako drukarkę primoPDF, ustawiamy rozmiar papieru i drukujemy.
- 4.) otworzy się okno z panelem programu primoPDF. Wybieramy zakładkę // Print - ustawienia zostaną automatycznie zoptymalizowane pod druk. - następnie klikamy OK.
- 5.) W programie Acrobat Reader sprawdzamy poprawność wygenerowanego pliku. jeśli wszystko jest zgodne z naszymi oczekiwaniami - **plik gotowy jest do wydruku.**

UWAGI:

- >> Eksportując plik w inny sposób niż opisany powyżej należy zwrócić uwagę na kompresję i rozdzielczość eksportowanych bitmap, bitmapy nie powinny mieć mniej niż 200 DPI. Nie zalecamy także używania kompresji
- >> Należy także zaznaczyć opcje zamiany czcionek na krzywe lub osadzenia czcionek w pliku.
- >> Jeżeli tworzymy plik przy użyciu programu typu WORD należy zwrócić uwagę na marginesy, i zaznaczyć “marginesy lustrzane” jeśli praca ma być oprawiana.

**w razie problemów prosimy o kontakt
pod nr tel 58 621 99 85 lub kom. 504 231 179**



JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK PLT ?

krótka instrukcja

- 1.) sprawdzamy czy program na którym pracujemy posiada funkcje eksportowania lub publikowania plików PLT. Zwykle znajduje się to w zakładce // plik. jeśli nie, przechodzimy do pkt. 2.
- 2.) wchodzimy na stronę www.podsloniem.pl tam pobieramy sterowniki drukarki WPD OCE, instalujemy drukarki, druk kolorowy TCS 400 druk czarno biały OCE 94xx II
- 3.) w programie na którym przygotowany jest dokument wybieramy opcje "drukuj" następnie wybieramy drukarkę, ustawiamy rozmiar i orientacje papieru i drukujemy do pliku.

UWAGA: W przypadku maszyny OCE TCS 400 w zależności od rodzaju druku wybieramy rolkę
rolka 1 - druk grafiki liniowej
rolka 2 - grafika typu GIS lub mapy

UWAGA: W przypadku maszyny OCE 94xx II należy wybrać w zakładce // obraz // tryb druku, "wektor rzeczywisty" lub skale szarosci.

wektor rzeczywisty - każdy kolor będzie wydrukowany jako kolor czarny.

skala szarości - kolory będą przekształcone na szarości - cienkie kolorowe linie mogą nie być widoczne.

- 4.) Plik gotowy jest do wydruku.

UWAGI:

- >> obsługa nie ma możliwości zmiany ani podglądu wygenerowanego pliku plt. dlatego prosimy o jego należyte przygotowanie.

**w razie problemów prosimy o kontakt
pod nr tel 58 621 99 85 lub kom. 504 231 179**